

LENA - BOMBERJACK

ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:

https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/lena-bombervest

Beschrijving

Dit stoer bomberjack met hoge aaibaarheidsfactor is een heuse must-have voor de herfst!

LEERGIERIGE BEGINNERS



BREIEN & HAKEN



Hoe maak je het?

STAP 1: MAAT

> S (M-L)

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

- > 8 (9) bollen Cerchione grijs (P00): 2000010169122
- > 1 bol pluisresistente Apilou ecru (B20): 2000002931034
- > Breinaalden 40 cm - 4 mm van Prym: 2000001505175
- > Breinaalden 40 cm - 5 mm van Prym: 2000002987574
- > Wolnaald van Prym: 2000001933411
- > Stekenmarkeerders van Prym: 2000001431993
- > 1 deelbare rits van 55 cm (841): 2000001309858
- > Naaigaren van Gütermann kleur ecru: 2000001262146
- > Naainaalden van Prym: 2000001933558

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

- > Boordsteek 1/1
- > 1e rij: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
- > 2e en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen.
- > Rechte tricotsteek
- > 1e rij: alle steken recht breien.
- > 2e rij: alle steken averecht breien.
- > Deze 2 rijen telkens herhalen.

STAP 4: STEKENVERHOUDING

- > 10 x 10 cm = 13 steken x 25 rijen met breinaalden 5 mm in tricotsteek met Cerchione
- > 10 x 10 cm = 21 steken x 30 rijen met breinaalden 5 mm in tricotsteek met Apilou

STAP 5: ZO MAAK JE HET

- > Rugpand
 - > Zet 97 (107–117) steken op met naalden 4 mm en brei 6 cm in boordsteek 1/1 met Apilou. Begin en eindig de eerste en alle oneven rijen met een rechte steek. Begin en eindig alle even rijen met een averechte steek.
 - > Brei verder met Cerchione en naalden 5 mm in rechte tricotsteek en verdeel over de eerste rij 27 (29–33) minderingen en brei met deze 70 (78–84) steken verder.
 - > Plaats op een totale hoogte van 38 (37–36) cm aan weerskanten stekenmarkeerders om de armsgaten aan te geven.
 - > Brei verder tot op een hoogte van 59 cm en kant de middelste 28 steken af. Brei aan weerskanten nog 2 rijen en kant de overgebleven steken losjes af.
- > Rechtervoorpand
 - > Zet 49 (55–60) steken op met naalden 4 mm en brei 6 cm in boordsteek 1/1 met Apilou. Begin en eindig de eerste en alle oneven rijen met een rechte steek. Begin en eindig alle even rijen met een averechte steek.
 - > Brei verder met Cerchione en naalden 5 mm in rechte tricotsteek en verdeel over de eerste rij 14 (16–18) minderingen en brei met deze 35 (39–42) steken verder.
 - > Plaats op een totale hoogte van 38 (37–36) cm aan de kant van het armsgat een stekenmarkeerder om dit aan te geven.
 - > Brei verder tot een totale hoogte van 55 cm en kant om de 2 rijen aan de kant van de hals 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3 en 1 x 2 steken af. Kant op een totale hoogte van 60 cm de overgebleven steken losjes af.
 - > Brei het linkervoorpand in spiegelbeeld.
- > Mouwen
 - > Zet 53 (57–61) steken op met naalden 4 mm en brei 6 cm in boordsteek 1/1 in Apilou. Begin en eindig de eerste en alle oneven rijen met een rechte steek. Begin en eindig alle even rijen met een averechte steek.
 - > Brei verder met Cerchione en naalden 5 mm in rechte tricotsteek en verdeel over de eerste rij 10 minderingen. Je hebt nog 43 (47–51) steken. Meerder aan weerskanten 4 x 1 steek om de 6 rijen en 4 x 1 steek om de 8 rijen. Brei tot een totale hoogte van 49 (51–53) cm en kant de steken losjes af.
- > Kraagje
 - > Sluit eerst de schouderaden. Raap dan met breinaalden 4 mm en Apilou nieuwe steken op te beginnen aan de bovenkant van het rechtervoorpand. Begin niet op de punt maar 2 cm verder naar links. De eerste 2 cm laat je dus open. Raap van de halsrand van het rechtervoorpand 21 (23–25) steken op en doe dit als volgt: hou het breiwerk met de goede kant naar je toe, steek de breinaald n t onder de afkantrand, leg de draad achter het werk over de punt van de naald en haal die door naar de voorkant. Bij het rugpand haal je 60 (66–72) steken op en bij het linkervoorpand 21 (23–25) steken. Let op dat je de laatste 2 cm openlaat.
 - > Brei de eerste rij averecht en maak in de stukken van de voorpanden telkens 8 meerderingen en in de stukken van het rugpand 15 meerderingen. Je hebt nu 133 (143–153) steken.
 - > Brei verder als volgt:
 - > 1e rij: brei boordsteek 1/1 en begin met een rechte steek. Maak op het einde van de rij 2 nieuwe steken bij op dezelfde manier als je de steken daarvoor opgeraapt hebt. Gebruik          van de plaats die vrijgehouden is zodat je in het totaal zes steken kan bijmaken aan elke kant.
 - > 2e rij: brei boordsteek 1/1 en begin met een averechte steek. Brei eerst de twee bijgemaakte steken, trek de draad goed aan en ga dan verder met de rest van de steken. Brei tot het einde van de rij en maak twee steken bij. Dit doe je als volgt: je keert eerst het werk met de goede kant naar je toe en je maakt dan          steek bij, keer het werk en brei die steek, keer het werk terug en maak de tweede steek bij, keer het werk en brei die steek. Brei de volgende rij te beginnen met een rechte steek. Doe zo voort tot er aan weerszijden 6 steken bijgemaakt werden en de open ruimte van 2 cm opgevuld werd. Steken bijmaken doe je altijd met de goede kant naar je toe.
 - > Brei nu nog twee rijen boordsteek 1/1, zet losjes af en naai de puntjes van het kraagje vast aan de beginpuntjes van het voorpand.
- > Afwerking
 - > Sluit de zijnaden van voor- en achterpand en de mouwen.
 - > Naai de rits in en stop de losse draadjes in.

