


HOE NAAI IK EEN PLAT BOORDJE?


ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:

https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/hoe-naai-ik-een-plat-boordje


Hoe maak je het?




Werk de lange zijkant van 2 patdelen af met een lock- of zigzaksteek.




Leg een patdeel met de afgewerkte kant op deze manier op een patdeel zonder afwerking. Stik langs de voor rand de patdelen op elkaar.




Draai de pat om en strijk plat.




Herhaal dit voor de andere pat, deze moet gespiegeld worden.




Leg beide patten op de opening middenvoor. Speld ze vast alleen met de onderkant van de pat zodat de pat open blijft en stik ze vanaf de halsring tot 1cm voorbij de opening aan de onderkant.



Knip de hoekjes in tot je bijna bij het stiksel bent.




Vouw de pat delen naar binnen, leg de rechterpat over de linker en stik de onderkant af tot in de hoekjes, nu wel met de patdelen op elkaar, dus je stikt door 4 lagen van de patten




gezien vanaf de binnenkant


Werk de lange onderkant van 1 boorddeel af met een lock- of zigzaksteek




Stik beide boorddelen aan elkaar.



Vouw de delen om en strijk het boordje plat



Stik de schouderaden op elkaar, werk de naden af met een lock- of zigzagsteek.



Stik het boordje aan de halslijn, met de niet afgewerkte kant van het boordje op de goede kant van de stof. De merktekens/ knippen in het boordje komen overeen met die in de halslijn.



Vouw het boordje naar binnen en stik het plat op elkaar langs de randen. Maak 2 knoopsgaten in de bovenste- rechter- pat en zet 2 knopen op de onderste - linker- pat.

