

Laura – Debardeur



MOEILIKHEIDSGRAAD

leergierige beginners

MAAT

S (M-L)

DIT HEB JE NODIG

6 (7 - 8) bollen Cerchione (2000010169146)

8 mm ergonomische breinaalden van Prym (40 cm) (2000003351565)

7 mm Aluminium rondbreinaald met flexibele kunststofdraad 40cm (2000003105571)

Wolnaalden van Prym (2000001933411)

GEBRUIKTE STEKEN

Rechte tricotsteek

1^{ste} rij: alle steken recht breien.

2^{de} rij: alle steken averecht breien.

Deze 2 rijen steeds herhalen.

Boordsteek 1/1

1^{ste} rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien.

2^{de} rij en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht, en averecht boven averecht).

STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 9 steken x 14 rijen met breinaalden 8 mm in tricotsteek.

ZO MAAK JE HET

Rugpand

Zet 42 (48-54) steken op met dubbele draad cerchione met 8 mm breinaalden.

Brei 6 cm in boordsteek 1/1.

Brei verder in tricotsteek tot het werk 38 cm meet.

Kant dan voor de armsgaten aan het begin van de volgende 0 (2-2) rijen 3 steken af. Kant dan aan het begin van de volgende 6 (4-4) rijen 2 steken af. Je hebt nog 30 (34-40) steken.

Brei verder in tricotsteek tot het werk 54 (57-60) cm meet.

Kant voor de schouders bij de volgende 2 rijen de eerste 4 (6-8) steken af. Zet de resterende 22 (22-24) steken op een stekenhouders.

Voorpand

Brei zoals het rugpand tot ***

Brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 49 (52-55) cm.

Kant de middelste 14 (14-16) steken af, en brei de twee delen apart verder.

Kant aan de kant van de hals om de rij 4x 1 steek af.

Kant de resterende 4 (6-8) steken aan beide schouders af.

Afwerking

Maas de schouders en de zijkanten.

Brei nu een boord aan de halsrand. Neem met rondbreinaalden 7 mm de 22 (22-24) steken van de achterpand terug op, en neem 30 (30-32) nieuwe steken op rond de voorpand. Brei 3 cm in boordsteek 1/1.

Kant losjes af.

Voor de boord aan het armsgat, begin onderaan het armsgat en neem met rondbreinaalden 7 mm 46 (50 -54) nieuwe steken op rond de mouwen.
 Brei 3 cm in de ronde in boordsteek 1/1.
 Kant de steken losjes af.

Stop alle losse draadjes weg.

