

Hazel – T-shirt basique crocheté

En Capri



Degré de difficulté

Débutantes averties

Taille

S (M – L – XL)

Matériel

- Crochet 3,5 mm de Prym
- 1 aiguille à laine de Prym
- 4 (4-5-5) pelotes Capri - B20 écru (couleur B)
- 5 (5-6-6) pelotes Capri - D00 orange (couleur A)

Échantillon

10 x 10 cm = 18 mailles et 13 rangs au point de motif

Points utilisés

Côtes

- 1^{er} rang : mailles serrées, 1 maille lisière
- 2^e rang : mailles serrées dans le brin arrière, 1 maille lisière
- Toujours répéter ce deuxième rang.

Point de motif

- 1^{er} rang : 2 mailles lisière, 1 demi-bride dans le brin arrière de chaque maille
- 2^e rang : 2 mailles lisière, 1 demi-bride dans le brin envers (= 3^e brin) de chaque maille
- Toujours répéter ces 2 rangs. Les mailles lisière ne comptent pas comme des mailles.
- Motif rayé : changer de couleur après chaque répétition de ces 2 rangs.

Réalisation

Dos

- Crocheter d'abord le bord en hauteur dans la couleur A. Relever ultérieurement des mailles sur le côté de ce bord.
Crocheter 1 chaînette de 6 mailles en l'air et 1 maille lisière. Continuer à crocheter en côtes jusqu'à obtenir 86 (98 – 106 – 116) rangs au total.
- Crocheter 1 maille lisière, puis des mailles serrées sur le côté du bord. 1 maille serrée par rang dans la couleur A. 86 (96 – 106 – 116) mailles serrées au total.
- Passer à la couleur B. Crocheter 2 mailles lisière, puis crocheter dans chaque maille 1 demi-berge jusqu'à la fin du rang. Crocheter 2 mailles lisière, puis crocheter dans chaque maille 1 demi-berge dans le brin envers.
- Continuer à crocheter au point de motif jusqu'à une hauteur totale de 32 (33 – 34 – 35) cm. Terminer par 1 répétition du rang 1 du point de motif.
- Faire les diminutions pour les emmanchures de chaque côté. Crocheter 1 maille lisière. Crocheter 1 maille coulée dans les 6 premières mailles. Réaliser ensuite 2 mailles en l'air et crocheter au point de motif à partir de la maille suivante. Sauter les 6 dernières mailles. Il reste encore 74 (86 – 94 – 104) mailles sur l'aiguille.
- Crocheter ensuite jusqu'à une hauteur totale de 52 (54 – 56 – 58) cm et arrêter le fil. On peut terminer après 1 répétition du rang 1 pour un superbe rendu, mais ce n'est pas indispensable. En cousant ultérieurement le dos avec le devant, on obtient également 2 rangs de même couleur au niveau de la couture d'épaule.

Devant

- Crocheter comme pour le dos jusqu'à une hauteur totale de 45 (47 – 49 – 51) cm.
- Continuer au point de motif jusqu'à un total de 29 (34 – 38 – 42) demi-berges et retourner l'ouvrage.
- *Crocheter 2 mailles lisière, puis 2 demi-berges ensemble et continuer jusqu'à la fin du rang. Il y a maintenant 28 (33 – 37 – 41) mailles sur l'aiguille.
- Crocheter 2 mailles lisière, puis crocheter des demi-berges jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Laisser ces 2 mailles non travaillées.*
- Répéter de * à * encore 2 fois et répéter ensuite encore 1 fois le premier rang de cette répétition.
- Il y a maintenant 19 (24 – 28 – 32) mailles sur l'aiguille.
- Crocheter ensuite jusqu'à une hauteur totale de 52 (54 – 56 – 58) cm et arrêter le fil.
- Fixer à nouveau le fil à 29 (34 – 38 – 42) mailles de l'autre côté pour réaliser l'autre bord de l'encolure. Il faut donc laisser les 16 (18 – 18 – 20) mailles centrales ouvertes. Crocheter maintenant des demi-berges jusqu'à la fin du rang. Il y a maintenant 29 (34 – 38 – 42) mailles sur l'aiguille.
- *Crocheter 2 mailles lisière, puis crocheter des demi-berges jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Laisser ces 2 mailles non travaillées.
- Crocheter 2 mailles lisière, puis 2 demi-berges ensemble et continuer jusqu'à la fin du rang.*

- Répéter de * à * encore 2 fois.
- Crocheter 2 mailles lisière, puis crocheter des demi-brides jusqu'à ce qu'il reste 1 maille. Laisser cette maille non travaillée.
- Il y a maintenant à nouveau 19 (24 – 28 – 32) mailles sur l'aiguille.
- Crocheter ensuite à nouveau jusqu'à une hauteur totale de 52 (54 – 56 – 58) cm et arrêter le fil.

Manches

- Crocheter d'abord le bord en hauteur dans la couleur A. Relever ultérieurement des mailles sur le côté de ce bord.
- Crocheter 1 chaînette de 6 mailles en l'air et 1 maille lisière. Continuer à crocheter en côtes jusqu'à obtenir 58 (64 – 72 – 80) rangs au total.
- Crocheter 1 maille lisière, puis des mailles serrées sur le côté du bord. 1 maille serrée par rang dans la couleur A. 58 (64 – 72 – 80) mailles serrées au total.
- Passer à la couleur B. Crocheter 2 mailles lisière, puis crocheter dans chaque maille 1 demi-bride jusqu'à la fin du rang. Augmenter 1 demi-bride à chaque fois dans la première maille et la dernière maille. Il y a maintenant 60 (66 – 74 – 82) mailles sur l'aiguille.
- Crocheter 2 mailles lisière, puis crocheter dans chaque maille 1 demi-bride dans le brin avant.
- Continuer à partir de maintenant à crocheter au point de motif et faire encore 6 (5 – 3 – 1) fois 1 augmentation dans la première maille et la dernière maille du rang tous les 2 rangs. Il y a maintenant 72 (76 – 80 – 84) mailles sur l'aiguille.
- Crocheter ensuite jusqu'à une hauteur totale de 16 (17 – 18 – 19) cm et arrêter le fil.

Finitions

- Poser les différentes pièces sur un tapis de yoga et les tendre à l'aide d'épingles à tête. Humidifier les pièces avec un vaporisateur et les laisser sécher 24 heures à l'air libre.
- Fermer les **coutures d'épaule**.
- Emboîter les manches entre les mailles sautées au niveau des aisselles et coudre fermement le dessus. Coudre ensuite les petites pièces des 6 mailles sautées aussi séparément, sur le côté des manches.
- Coudre fermement le restant des manches et les coutures latérales du dos et du devant.

Encolure

- Fixer le fil (couleur A) sur l'endroit de l'arrière de l'encolure.
- Crocheter 9 mailles en l'air et 1 maille lisière. Crocheter 9 mailles serrées et bien fixer ce rang ensuite au moyen d'1 maille coulée dans la maille suivante de l'encolure. Crocheter encore 1 maille coulée dans la maille suivante de l'encolure. Retourner l'ouvrage.
- Sauter ces 2 mailles coulées et crocheter ensuite 9 mailles serrées dans le brin arrière et 1 maille lisière.
- Crocheter ensuite à nouveau 9 mailles serrées dans le brin arrière et bien fixer à nouveau de la même manière que celle décrite précédemment. Prévoir environ 1 maille coulée par maille et

3 mailles coulées pour 2 rangs.

- Crocheter maintenant entièrement en rond de la même manière, arrêter le fil et fermer la couture.
- Plier le bord d'encolure vers l'intérieur et bien le coudre.

Conseils

- La définition du brin envers, également appelé « troisième brin » ne semble pas très claire ? Retourner l'ouvrage après le rang 1 du point de motif. En observant la demi-bride par le dessus, on voit le petit V. Il se compose du brin arrière et du brin avant. Mais en observant la demi-bride par l'avant, on aperçoit aussi un petit V. Le brin envers de ce « V » correspond au brin envers ou troisième brin.
- Lors d'un changement de couleur au niveau de l'encolure, laisser le fil pendre librement pour pouvoir joliment le rentrer par la suite. Si on le serre trop fort, il sera d'autant plus difficile à faire rentrer en toute discrétion.
- Si on ne veut pas avoir le **bord d'encolure** plié en deux, mieux vaut le crocheter de façon à ce qu'il soit un peu plus court (d'une longueur de 6 mailles en l'air seulement, par exemple).

TECH TEK

